

(٨٠ حرفاً أول، و١٤٦ حرفاً ثانياً، و١١٧ حرفاً ثالثاً) وفي الترتيب الحادى والعشرين بين كافة الجذور الثلاثية، وبينها ١٦ جذراً ثلاثياً مضعفاً، وبينها ٣٤ جذراً رباعياً، وفي الترتيب الثالث والعشرين بين الجذور الرباعية. ولم يرد حرف التاء فى أى جذر خماسى بالصحيح.

الاستخدامات الصوتية :

التاء من الحروف المصمتة المستقلة فى النطق، وترقق حركاتها عند نطقها فتحا وكسرا وضما. وتقبل التاء إمالة الألف بعدها فى نطقها خاصة فى قراءة القرآن الكريم.

وصوت التاء صوت أسنانى / لثوى، انفجارى مهموس، وفى نطقه يلتقى طرف اللسان بأصول الثنايا العليا، ومقدم اللثة. ويضغط الهواء معها مدة من الزمن ثم ينفصل فجأة تاركاً نقطة الالتقاء، فيحدث صوت انفجارى. وقد يصحب التاء شىء من الإجهار فى بعض السياقات، إذا أتبع التاء بصوت مجهور. مثل: انْعَتْ دَاوُد. وقد تصحب بنوع من الاحتكاك إذا وليها كسر، ويظهر ذلك بخاصة فى نطق بعض السيدات لهذه التاء، وهو نطق خطأ. والنظير المجهور للتاء هو حرف الدال.

الاستخدامات الصرفية :

التاء من حروف التصريف، مع صيغة «افتعل» ومصدرها ومشتقاتها جميعاً، فحرف التاء يأتى بدلا من الواو والياء، إذا وقعتا فاء لصيغة «افتعل». وتدغم التاء المبدلة منهما فى تاء «افتعل» الزائدة، مثل: اتَّصل، اتَّسر، وأصلهما: