

مالي إلا زيداً صديقاً .

٥ - إذا تكررت «إلا» في الإيجاب نصب ما بعدها مهما تعدد نحو:

غابت الكواكبُ إلا القمرَ، إلا الزهرةَ .

وكذلك في النفي نحو:

ما غابت الكواكبُ إلا القمرَ، إلا الزهرةَ .

فإذا كان الاستثناء مفرغاً أعربت الأول حسب موقعه ونصبت الباقي فتقول:

ما غابَ إلا القمرُ إلا الزهرةَ

القمرُ: فاعل مرفوع . الزهرة: مستثنى منصوب .

وتقول: ما شاهدتُ إلا القمرَ إلا الزهرةَ .

القمرَ: مفعول به منصوب . الزهرة: مستثنى منصوب .

● أقسام الأدوات غير «إلا»

القسم الأول:

ما يخفض دائماً: غير، سوى .

أصل غير أن يوصف بها:

إما نكرة نحو: جاء رجلٌ غيرُ صالحٍ .

وإما معرفة نحو: جاء الرجلُ غيرُ الصالحِ .

وقد تقع مبتدأً نحو: غيرُ مأسوفٍ عليه .

وقد تقع خبراً نحو: هذا غيرُ مستعدٍّ .

وقد تقع خبر كان نحو: كان غيرَ صادقٍ .

وقد تقع فاعلاً نحو: جاء غيرُ واحدٍ .

وقد تقع مفعولاً به نحو: رأيتُ غيرَ واحدٍ .

وقد تقع نائب فاعل نحو: سُمع غيرُ صوتٍ .

وكذلك سوى ولكنها تعرب إعراب الاسم المقصور فلا تظهر