

موقن بدلاً من مُيقين .

د - قلب الواو والياء ألفاً: إذا تحركت الواو أو الياء بحركة أصلية في الكلمة بعد حرف مفتوح يقلب كل منهما ألفاً نحو = رمى وغزا وقال أصلها رمي - غزو قول .

هـ - إعلال الهمزة = الهمزة تقبل الإعلال لأنها تشبه حروف العلة ويصحبها الإعلال في المواضع الآتية :

١ - إذا سكنت في الوسط = - إذا كان قلبها همزة تقلب حرفاً يجانس حركة تلك الهمزة نحو = آمن تصبح آمن .

- إذا كان قلبها حرف صحيح غير الهمزة جاز قلبها حرفاً يجانس حركة هذا الحرف كما جاز إثباتها = راس - بير أصلهما رأس بئر .

٢ - إذا اجتمعت همزتان في كلمة واحدة =

- إذا تحركت الأولى وسكنت الثانية وجب قلب الثانية حرف مد يجانس حركة الأولى، نحو = إيمان تصبح إيمان .

- إذا تحركت الثانية وسكنت الأولى ادغمتا، نحو = سأل .

- إذا تحركتا = الأولى فتحة أو ضمة والثانية فتحة وجب قلب الثانية واواً

نحو = أوادم أصلها آدم . أويدم أصلها أويدم .

- إذا كانت حركة الثانية ضمة أو كسرة = فإن كانت بعد همزة المضارعة جاز

قلبها واواً إن كانت مضمومة وياء إن كانت مكسورة، نحو = أمّ أصلها أوم - أن أصلها أين .

وإن كانت بعد همزة غير همزة المضارعة وجب قلبها واواً إن كانت مضمومة

وياء إن كانت مكسورة نحو = أوب جمع آب وهو المرعى وأصلها أوب .

أيمة جمع إمام أصلها أئمة .

- إذا تحركت الهمزة في وسط الكلمة بعد ضمة أو كسرة جاز إثباتها وقلبها

حرفاً يجانس حركة ما قبلها نحو = ذئاب وتخفف ذياب .

جوار وتخفف جوار = رفع الصوت بالدعاء ،

- إذا كانت الهمزة آخر الكلمة بعد واو أو ياء زائدتين ساكتتين جاز إثباتها أو